

Systemvoraussetzungen HWP

Um das Programm installieren zu können, muss Ihr Computersystem einige Mindestanforderungen erfüllen.

Betriebssystem

Eine Installation des HWP kann auf Rechnern mit folgenden Windows-Betriebssystemen erfolgen:

○ Einzelplatz

Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Vista Home Basic, Vista Home Premium, Vista Business, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise und Windows 7 Ultimate

Hinweis

Die Freigabe für die Windows XP Home Edition, Vista Home Basic und Windows 7 Home Basic ist beschränkt auf Einzelplatzinstallationen.

○ Clients

Windows XP Professional, Vista Home Premium, Vista Business, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise und Windows 7 Ultimate

Hinweis

Bei Mehrplatzinstallation mit mehr als 3 Clients empfiehlt sich der Einsatz eines Netzwerk-betriebssystems (z. B. WIN 2003 Server). Dadurch kann der Datendurchsatz und die Netzsicherheit erhöht werden. Eine Installation in einer Netzwerkumgebung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden – auf Wunsch übernimmt Ihr Sage Fachhändler diese Arbeit. Sprechen Sie Ihren Fachhändler bei allen Fragen zur Installation und zur Einrichtung des Programms direkt an.

○ Server

MS Terminal Server 2003, Windows 2003 Server (Enterprise und Standard), Windows Small Business Server, Vista Home Premium, Vista Business, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 2003 Server R2, Windows 2008 Server und Windows 2008 Server R2

○ MS-SQL-Server

SQL Server 2000 oder MSDE 2000, SQL Server 2005 und SQL Server 2008

Für den SQL Server 2000 muss das Service Pack 4 installiert sein, ebenso wenn Sie eine MSDE 2000 verwenden. Für den SQL Server 2005 muss das Servicepack 3 installiert sein. Die Service Packs finden Sie auf der Microsoft Homepage.

Hardware

○ Allgemein

Beachten Sie bitte die aktuellen Systemvoraussetzungen des eingesetzten Betriebssystems und des SQL-Servers.

○ Einzelplatz

Mindestens einen 2,0 GHz Prozessor und 2048 MB Arbeitsspeicher.

○ Client

Mindestens einen 2,0 GHz Prozessor und 1024 MB Arbeitsspeicher.

○ Server

Mindestens einen 2,0 GHz Prozessor und 2048 MB Arbeitsspeicher, zusätzlich weitere 512 MB je 5 Clients.

○ Terminal Server

Mindestens einen 2,0 GHz Prozessor und 2048 MB Arbeitsspeicher, zusätzlich je Client weitere 512 MB.

○ Netzwerk

100 Mbit (oder schneller), nur qualitativ hochwertige Kabel, Netzwerkkarten, Hubs etc. einsetzen.

○ Festplattenspeicher

Für die Installation (inkl. der Demodaten) sind mindestens 1,2 GB Festplattenspeicher erforderlich. Dieser Wert bezieht sich ausschließlich auf die zum Programm gehörenden Dateien. Der Platzbedarf variiert in Abhängigkeit von der Art und Anzahl der Zusatzmodule, die Sie einsetzen.

○ Sonstige Hardware

Folgende Hardware ist außerdem erforderlich:

- Grafikkarte mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel (oder besser)
- Bildschirm mit 17" (oder größer)
- Drucker (betriebssystemspezifischer Druckertreiber installiert und eingerichtet)
- DVD-Laufwerk

○ Erforderliche Rechnereinstellungen

Folgende Rechnereinstellungen sind erforderlich für die Installation:

- Rechnernamen dürfen keine Umlaute, Leerzeichen und/oder Sonderzeichen enthalten.
- Mindestens ein Druckertreiber muss lokal installiert sein.
- Als Netzwerkprotokoll muss „TCP/IP“ verwendet werden.

Hinweis

Weitere Details zur Installation entnehmen Sie bitte dem Installationsleitfaden, der Ihnen auf Ihrer HWP-DVD als PDF zur Verfügung steht.